

```
% Chama o workspace
cd("C:\Users\cleyton\Documents\EI\AppColetaAPT")
addpath("InstrTest\")

% Os dois primeiros exemplos são testes de conceito.
```

Conexões não implementadas

Ainda não temos nenhuma conexão diferente de TCP.

Reserva para em caso no futuro seja desejável outras formas de conexão.

E para ajudar a desacoplar e permitir sobrecarga de métodos.

```
try
    Analysers.Analyser.connGPIB('1234')
catch exception
    disp(exception.message)
end
```

Analyser: Conexão GPIB não implementada.

Execução com a ERMxSC02

Alocação dinâmica ainda não implementada (perfumaria prevista):

Caso só passe o IP, teríamos uma opção de auto discovery:

```
% Auto discovery
try
    Analysers.Analyser.connTCP("localhost");
catch exception
    disp(exception.message)
end
```

Analyser: Autodiscovery não implementado

```
% Ref. portas a varrer:
% 5025 - Keysight e R&S
% 5555 - R&S EB500
% 9001 - Anritsu
% 34835 - Tektronix
```

Conectado e respondendo à sua identificação:

```
% FSL SC
callTCP = Analysers.Analyser.connTCP("10.48.10.241", 5025)

callTCP =
```

dictionary (**string** → **string**) with 6 entries:

```
"Factory" → "Rohde_Schwarz"  
"model" → "FSL_6"  
"serial" → "100711/006"  
"version" → "2.30"  
"ip" → "10.48.10.241"  
"port" → "5025"
```

Instância dinâmica.

Cada fabricante deve ter, na pasta 'Analysers', sua classe como mesmo nome de sua superclasse (prop:Factory), e cada especificidade de um certo modelo (prop:model) deve estar com o mesmo nome, o que permite escalar e isolar os componentes em uma interface unificada, e granularizada para o serviço esperado.

O 'Analyser' deve conter todos os comandos genéricos da SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) e IEEE 488.2 Common Commands, este último inicia por um asterisco..

Com base na IDN que o instrumento responde, a instância sempre herda todos os comandos do 'Analyser'.

```
disp('Instancia Classes:')
```

Instancia Classes:

```
obj = Analysers.Analyser.instance(callTCP);
```

Analysers: Base de comando(Rohde_Schwarz), modelo (FSL_6).

Um instrumento real não terá o sufixo PC e portanto automaticamente não herdará esse método, o que possibilita compartilhar comandos e especificar no modelo o que for diferente nele.

```
obj.scpiReset;
```

Comandos gerais de inicialização:

```
obj.startUp()
```

R&S: Start Ok.

Teste geral de conectividade (SCPI):

```
obj.ping()
```

```
Analyser.ping: Criando conexão  
Analyser.ping: Resposta IDN recebida:  
Rohde&Schwarz,FSL-6,100711/006,2.30
```

Obtém parâmetros do objeto:

```
disp('getSpan:')
```

getSpan:

```
disp(obj.getSpan())
```

6000000000

```
% A implementar.  
%disp('Parâmetros:')  
%obj.getParms()
```

Operação

Aqui perguntamos se o parâmetro corresponde ao que foi solicitado (assert). E verificamos as respostas no simulador em tempo real:

```
disp('Pausas para observar o comportamento:')
```

Pausas para observar o comportamento:

```
pause(5)
```

```
obj.setFreq(120000000)  
obj.setSpan(50000)  
assert(str2double(obj.getSpan) == 50000, 'O Span não foi ajustado.')  
obj.setRes(2000)
```

```
% Falhou
```

```
%assert(str2double(obj.getRes) == 2000, 'O Span não foi ajustado.')
```

```
pause(1)
obj.setFreq(100000000)
obj.setSpan(10000)
```

```
disp('Nova conexão simulada pelo ping (caso não responda):')
```

Nova conexão simulada pelo ping (caso não responda):

```
obj.conn = [];
```

```
% Isso gera um alerta na janela do simulador,
% mas não retorna erro.
```

```
try
    assert(str2double(obj.getRes()) == 2000, 'A Resolução foi alterada
automaticamente.')
catch exception
    disp('Resolução alterada automaticamente para:')
    disp(obj.getRes())
end
```

Analyzer.getCMD: Criando nova conexão.
Resolução alterada automaticamente para:
3000

```
pause(1)
disp('Ajuste em faixa larga')
```

Ajuste em faixa larga

```
obj.setFreq(88000000, 108000000)
obj.setRes(20000) % Warning: Data out of range
try
    assert(str2double(obj.getSpan) == 10000, 'O Span não foi ajustado.')
catch
    disp('Observar o que acontece se setar o span depois.')
end
```

Observar o que acontece se setar o span depois.

```
pause(1)
obj.setRes('Auto')
obj.setFreq(88000000, 108000000)

pause(1)
% Escolhe uma portadora para análise
obj.setFreq(100000000)
obj.setSpan(10000)
assert(str2double(obj.getSpan) == 10000, 'O Span não foi ajustado.')
```

```

%obj.preAmp('On')
pause(1)

% Ajustar os ranges
%for attstep = 5:5:50
%    obj.setAtt(attstep);
%    pause(0.5)
%
%    % O pré desativa sozinho com att acima de 15dB
%    % Mesmo expressamente solicitado, sem erro:
%    obj.preAmp('On')
%end

% TODO: Implementar
%trace = obj.getTrace(1);
%disp('Trace:')

% Só as 5 primeiras linhas
%disp(trace (1:5,:));

% Plota o Trace
%p = plot(trace.freq,trace.value,"DisplayName","value");

% Add xlabel, ylabel, title, and legend
%xlabel("Frequência")
%ylabel("Amplitude")
%title("Espectro atual")
%legend('off');

% TODO: Implementar
%disp('Leitura do marcador:')
%nivel = obj.getMarker(100002000, 1);
%disp('Em 100.002 MHz o nível é:')
%disp(nivel)

% Encerra ativamente a conexão
% Para liberar a porta do simulador
obj.disconnect()

disp("Pronto")

```

Pronto