

```
% Os dois primeiros exemplos são testes de conceito.
```

Conexões não implementadas

Ainda não temos nenhuma conexão diferente de TCP.

Reserva para em caso no futuro seja desejável outras formas de conexão.

E para ajudar a desacoplar e permitir sobrecarga de métodos.

```
try
    Analysers.Analyser.connGPIB('1234')
catch exception
    disp(exception.message)
end
```

Analyser: Conexão GPIB não implementada.

Execução com o simulador SA2500PC

Alocação dinâmica ainda não implementada (perfumaria prevista):

Caso só passe o IP, teríamos uma opção de auto discovery:

```
% Auto discovery
try
    Analysers.Analyser.connTCP("localhost");
catch exception
    disp(exception.message)
end
```

Analyser: Autodiscovery não implementado

```
%
% % Ref. portas a varrer:
% % 5025 - Keysight e R&S
% % 5555 - R&S EB500
% % 9001 - Anritsu
% % 34835 - Tektronix
```

Instrumento simulado (Download em [SA2500PC](#)).

Conectado e respondendo à sua identificação:

```
% disp('Propriedades:')
% callTCP = Analysers.Analyser.connTCP("localhost", 34835) % Simulador
callTCP = Analysers.Analyser.connTCP("192.168.48.2", 34835)
```

```
callTCP =
    dictionary (string 2 string) with 6 entries:
```

```
"Factory" ② "TEKTRONIX"
"model"   ② "SA2500"
"serial"  ② "B040211"
"version" ② "7.050"
"ip"      ② "192.168.48.2"
"port"    ② "34835"
```

Instância dinâmica.

Cada fabricante deve ter, na pasta 'Analysers', sua classe como mesmo nome de sua superclasse (prop:Factory), e cada especificidade de um certo modelo (prop:model) deve estar com o mesmo nome, o que permite escalonar e isolar os componentes em uma interface unificada, e granularizada para o serviço esperado.

O 'Analyser' deve conter todos os comandos genéricos da SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) e IEEE 488.2 Common Commands, este último inicia por um asterisco..

Com base na IDN que o instrumento responde, a instância sempre herda todos os comandos do 'Analyser'.

No caso, o "is a" está representado no classdef como "classdef TEKTRONIX < Analyser", ou seja, Um Tektronix é um analisador, e o SP2500 é um Tektronx ("classdef SA2500PC < TEKTRONIX")

Neste caso herda os comuns e sobrecarrega os comandos do Tektronix, e os específicos do modelo SA2500PC:

```
disp('Instancia Classes:')
```

```
Instancia Classes:
```

```
obj = Analysers.Analyser.instance(callTCP);
```

```
"Analyer: Base de comando do fabricante"    "TEKTRONIX"
```

O simulador fecha quando recebe o comando de reset, então só fingimos o reset para evitar isso (na implementação específica do modelo). O que ainda oportuna outros casos de uso em casos diferentes, como o EB500 que precisa abrir uma porta específica para receber stream UDP.

Um instrumento real não terá o sufixo PC e portanto automaticamente não herdará esse método, o que possibilita compartilhar comandos e especificar no modelo o que for diferente nele.

Aplicando uma sobrecarga no modelo SA2500PC com a resposta da classe:

```
obj.scpReset;
```

Analyser.scpReset: Criando nova conexão TCP.

Comandos gerais de inicialização:

```
obj.startUp()
```

TEKTRONIX: Start Ok.

Teste geral de conectividade (SCPI):

```
obj.ping()
```

Analyser.ping: Mesma conexão

Analyser.ping: Resposta IDN recebida:

TEKTRONIX,SA2500,B040211,7.050

Obtém parâmetros do objeto:

```
disp('getSpan:')
```

getSpan:

```
disp(obj.getSpan())
```

200000000

```
disp('Parâmetros:')
```

Parâmetros:

```
obj.getParms()
```

```
ans =  
dictionary (string → string) with 10 entries:
```

```
"Function" → "NORM"  
"AVGCount" → "20"  
"Detection" → "POS"  
"UnitPower" → "DBM"  
"FStart" → "759000000"  
"FStop" → "959000000"  
"ResAuto" → "1"  
"Res" → "200000"  
"InputGain" → "0"  
"Att" → "50"
```

Operação

Aqui perguntamos se o parâmetro corresponde ao que foi solicitado (assert). E verificamos as respostas no simulador em tempo real:

```
disp('Observação do comportamento:')
```

Observação do comportamento:

```
% Esse bloco try é para liberar a conexão em caso de erro.  
try
```

```
% Testes  
obj.setFreq(120000000)  
obj.setSpan(50000)  
assert(str2double(obj.getSpan) == 50000, 'O Span não foi ajustado.')  
obj.setRes(2000)  
assert(str2double(obj.getRes) == 2000, 'O Span não foi ajustado.')  
  
% pause(1)  
obj.setFreq(100000000)  
obj.setSpan(10000)  
  
% disp('Nova conexão simulada pelo ping (caso não responda):')  
obj.disconnect();  
  
% Isso gera um alerta na janela do simulador,  
% mas não retorna erro.  
try  
    RBW = obj.getRes();  
    assert(str2double(RBW) == 2000, 'A Resolução foi alterada automaticamente.')  
catch exception  
    disp('Resolução alterada automaticamente para:')  
    disp(RBW)  
end
```

```
Analyzer.getCMD: Criando nova conexão.  
Resolução alterada automaticamente para:  
1000
```

```
% pause(1)
disp('Amostra em faixa larga')
```

Amostra em faixa larga

```
obj.setFreq(88000000, 108000000)
obj.setRes(20000) % Warning: Data out of range

wtrace = obj.getTrace(1);

disp('Trace em faixa larga:')
```


Trace em faixa larga:

```
% Só as 10 primeiras linhas
disp(wtrace (1:10,:));
```

freq	value
8.8e+07	-108.92
8.804e+07	-116.24
8.808e+07	-113.52
8.812e+07	-117.19
8.816e+07	-116.1
8.82e+07	-115.83
8.824e+07	-114.23
8.828e+07	-117.78
8.832e+07	-121.36
8.836e+07	-115.95

```
plot(wtrace.freq,wtrace.value,"DisplayName","value");
% drawnow;

% Add xlabel, ylabel, title, and legend
xlabel("Frequência");
ylabel("Amplitude");
title("Faixa FM");
```



```

legend('off');
% drawnow;

try
    assert(str2double(obj.getSpan) == 10000, 'O Span não foi ajustado.')
catch
    disp('Se atribuir o span depois.')
    disp('gera erro "out of range"')
end

```

Se atribuir o span depois.
gera erro "out of range"

```

% pause(1)
% Observar que o com Spectrum o RBW Auto em verde
obj.setRes('Auto')
obj.setFreq(88000000, 108000000)

% % Para observar a faixa em auto level
% pause(2)

% Escolhe uma portadora FM para análise
freq = 100300000;

obj.setSpan(500000)
obj.setFreq(freq)

```

```

assert(str2double(obj.getSpan) == 500000, 'O Span não foi ajustado.')

obj.preAmp('On')

% Teste dos níveis de atenuação
% Para observar abrir o menu Spectrum -> More -> Ampl
for attstep = 5:5:50
    obj.setAtt(attstep);
    %pause(0.5)

    % O pré desativa sozinho com att acima de 15dB
    % Mesmo expressamente solicitado, sem erro:
    obj.preAmp('On')
end

```

```

trace = obj.getTrace(1);

disp('Trace para análise:')

```

Trace para análise:

```

% Só as 10 primeiras linhas
disp(trace (1:10,:));

```


freq	value
1.0005e+08	-118.92
1.0005e+08	-119.6
1.0005e+08	-122.54
1.0005e+08	-121.66
1.0005e+08	-121.08
1.0006e+08	-117.44
1.0006e+08	-119.87
1.0006e+08	-123.37
1.0006e+08	-127.34
1.0006e+08	-121.36

```

% Plota o Trace
plot(trace.freq,trace.value,"DisplayName","value");

% Add xlabel, ylabel, title, and legend
xlabel("Frequência");
ylabel("Amplitude");
title("Espectro atual");

```



```
legend('off');
```

```
trcs = fcn.getTracesFromUnit(obj, 30);
```

```
ans =  
"Trace 1"  
ans =  
"Trace 2"  
ans =  
"Trace 3"  
ans =  
"Trace 4"  
ans =  
"Trace 5"  
ans =  
"Trace 6"  
ans =  
"Trace 7"  
ans =  
"Trace 8"  
ans =  
"Trace 9"  
ans =  
"Trace 10"  
ans =  
"Trace 11"  
ans =  
"Trace 12"  
ans =  
"Trace 13"
```



```

ans =
"Trace 14"
ans =
"Trace 15"
ans =
"Trace 16"
ans =
"Trace 17"
ans =
"Trace 18"
Analyser: Aguardando sincronismo (1/2): ...
:INITiate:IMMediate
ans =
"Trace 19"
ans =
"Trace 20"
ans =
"Trace 21"
ans =
"Trace 22"
ans =
"Trace 23"
ans =
"Trace 24"
ans =
"Trace 25"
ans =
"Trace 26"
ans =
"Trace 27"
ans =
"Trace 28"
Warning: Tektronix: Trace head contém NaN
ans =
"Trace 29"
ans =
"Trace 30"

```

```

% Verificação adicional.
if isnan(trcs)
    warning('Trace com NaN')
end

disp("Total size:")

```

Total size:

```
size(trcs)
```

```
ans = 1x2
    30    501
```

```
disp(trcs)
```

```

-127.5814 -131.8170 -129.0574 -120.6900 -117.1486 -122.4003 -119.9069 -123.1305 -124.5011 -122.7038 -126.7062 -123.
-121.1782 -116.4252 -119.3163 -119.2697 -117.4410 -123.9567 -119.6464 -120.1469 -126.0834 -121.0242 -119.9127 -120.
-131.3005 -118.1023 -116.7847 -116.4160 -117.4212 -120.0097 -117.1708 -118.5767 -115.9676 -116.9352 -120.0461 -119.
-120.4595 -118.2728 -118.2284 -120.3432 -117.5748 -117.5139 -117.9314 -116.3798 -119.3680 -115.8411 -119.3096 -117.
-124.6297 -120.1829 -130.2307 -125.8856 -126.4575 -123.6541 -126.7486 -120.3179 -121.0807 -123.0893 -120.5768 -121.
-122.3747 -122.6565 -122.8359 -118.9386 -117.5675 -123.4268 -123.4034 -123.0279 -116.5615 -118.6091 -118.3483 -117.

```

```
-119.5739 -119.8710 -120.9473 -127.0646 -126.3760 -118.2466 -125.0643 -118.0740 -120.6145 -118.1339 -119.9857 -123.
-128.2187 -123.8889 -119.2512 -117.9343 -117.0522 -117.8921 -117.6668 -123.0607 -118.3553 -118.4966 -120.2272 -124.
-117.2786 -118.3080 -118.1684 -118.9848 -121.1059 -118.7687 -121.4813 -122.0167 -124.5257 -117.2815 -118.7084 -116.
-118.7785 -117.4047 -122.8404 -114.7284 -117.5991 -120.8316 -117.1046 -120.3474 -119.3336 -118.6125 -121.3839 -125.
-124.8006 -113.6496 -115.9969 -122.7110 -121.4571 -120.6714 -119.7826 -114.1513 -113.8095 -114.0373 -115.7469 -128.
-122.6827 -125.1927 -125.2986 -122.0815 -119.9222 -120.7455 -120.2845 -122.5781 -122.8752 -122.4968 -125.2286 -124.
```

```
% % Um tempo para o analisador respirar
% % Porque eventualmente ele não responde
% pause(0.2)
```

```
freq = 100300200;
obj.setFreq(freq)
disp('Leitura do marcador:')
```

Leitura do marcador:

```
nivel = obj.getMarker(freq, 1);
fprintf('Em %i MHz o nível é: %f\n', freq, nivel);
```

Em 100300200 MHz o nível é: -70.028214

```
if isnan(nivel)
    warning('Nível não retornado.');
```

end

```
catch exception
    % Encerra ativamente a conexão
    % Para liberar a porta em caso de erro
    obj.disconnect();
    error('TestTektronix: %s', exception.identifier);
end

% Se tudo der certo, encerra a conexão.
obj.disconnect()

disp("Pronto")
```

Pronto