

## Adiciona o caminho

```
% Ajustar para o local do projeto
cd('C:\Users\cleyton\Documents\EI\AppAPT')
addpath('./Analysers')

% Começando com o pé esquerdo:
% Os dois primeiros exemplos são só testes de conceito.
```

## Conexões não implementadas

Ainda não temos nenhuma conexão diferente de TCP.

Reserva para em caso no futuro seja desejável outras formas de conexão.

E para ajudar a desacoplar e permitir sobrecarga de métodos.

```
try
    Analyser.connGPIB('1234')
catch exception
    disp(exception.message)
end
```

Conexão GPIB não implementada.

## Execução com o simulador SA2500PC

Alocação dinâmica ainda não implementada (perfumaria prevista):

Caso só passe o IP, teríamos uma opção de auto discovery:

```
% Auto discovery
try
    Analyser.connTCP("localhost");
catch exception
    disp(exception.message)
end
```

Autodiscovery não implementado

```
% Ref. portas a varrer:
%Anritsu MS2720T - 9001
%Keysight N9344C - 5025
%Keysight N9936B - 5025
%R&S EB500 - 5555
%R&S FSL - 5025
%R&S FSVR - 5025
%R&S FSW - 5025
%Tektronix SA2500 - 34835
```

Instrumento simulado (Download em [SA2500PC](#)).

Conectado e respondendo à sua identificação:

```
disp('Propriedades:')
```

Propriedades:

```
d = Analyser.connTCP("localhost", 34835)
```

```
d =  
dictionary (string → string) with 6 entries:
```

```
"Factory" → "TEKTRONIX"  
"model" → "SA2500PC"  
"serial" → "B0000000"  
"version" → "7.050"  
"ip" → "localhost"  
"port" → "34835"
```

## Instância dinâmica.

Cada fabricante deve ter, na pasta 'Analysers', sua classe como mesmo nome de sua superclasse (prop:Factory), e cada especificidade de um certo modelo (prop:model) deve estar com o mesmo nome dele. O que permite escalonar e isolar os componentes em uma interface unificada, e granularizada para o serviço esperado.

O 'Analyser' deve conter todos os comandos genéricos da SCPI.

Com base na IDN do instrumento, a instância sempre herda todos os comandos do 'Analyser'.

No caso, o "is a" está representado no classdef como "classdef TEKTRONIX < Analyser", ou seja, Um Tektronix é um analisador, e o SP2500 é um Tektronix ("classdef SA2500PC < TEKTRONIX")

Neste caso, pela IDN, ela sobrecarrega os comandos do Tektronix, e todos os específicos do modelo SA2500PC:

```
disp('Instancia Classes:')
```

Instancia Classes:

```
obj = Analyser.instance(d);
```

```
Base de comando(TEKTRONIX), modelo (SA2500PC).
```

O simulador fecha quando recebe o comando de reset, então só fingimos o reset para evitar isso. O que ainda oportuna outros casos de uso em estados de uso diferentes.

A sobrecarga do modelo SA2500PC está descrita no arquivo dele.

Um instrumento real não terá o sufixo PC e portanto automaticamente não herdará esse método, o que possibilita compartilhar comandos comuns, e só especificar no modelo o que for diferente nele.

Aplicando uma sobrecarga no modelo SA2500PC com a resposta da classe:

```
obj.scpReset;
```

```
Simulando um "SCPI Reset" para o modelo SA2500PC.
```

Comandos gerais de inicialização:

```
obj.startUp()
```

```
Start Ok.
```

Teste geral de conectividade (SCPI):

```
obj.ping()
```

```
Resposta IDN recebida Ok.
```

Obtém parâmetros do objeto:

```
disp(obj.getSpan())
```

```
10000
```

```
disp('Parâmetros:')
```

```
Parâmetros:
```

```
obj.getParms()
```

```
ans =  
dictionary (string → string) with 10 entries:
```

```
"Funcion"    → "NORM"  
"AVGConunt"  → "20"  
"Detection"  → "POS"  
"Power"      → "DBM"
```

```
"FStart"    ? "99995000"
"FStop"     ? "100005000"
"ResAuto"   ? "1"
"Res"       ? "10"
"InputGain" ? "0"
"Att"       ? "50"
```

## Operação

Aqui perguntamos se o parâmetro corresponde ao que foi solicitado (assert). E verificamos as respostas no simulador:

```
disp('Pausas para observar o comportamento no simulador:')
```

Pausas para observar o comportamento no simulador:

```
pause(5) % Como o simulador não vai reresetar,
          % temos um tempo para ajustes de teste.

obj.setFreq(120000000)
obj.setSpan(50000)
assert(str2double(obj.getSpan) == 50000, 'O Span não foi ajustado.')
obj.setRes(2000)
assert(str2double(obj.getRes) == 2000, 'O Span não foi ajustado.')

pause(5)
obj.setFreq(100000000)
obj.setSpan(10000)

% Isso gera um alerta na janela do simulador,
% mas não retorna erro.
try
    assert(str2double(obj.getRes()) == 2000, 'A Resolução foi alterada
automaticamente.')
catch exception
    disp('Resolução alterada silenciosamente para:')
```

```
disp(obj.getRes())
end
```

Resolução alterada silenciosamente para:  
1000

```
pause(5)
obj.setFreq(88000000, 108000000)
obj.setRes(20000) % Warning: Data out of range
try
    assert(str2double(obj.getSpan) == 10000, 'O Span não foi ajustado.')
catch
    disp('Teste de span "out of range"')
end
```

Teste de span "out of range"

```
pause(5)
% Observar o simulador com Spectrum -> RBW aberto
obj.setRes('Auto')
obj.setFreq(88000000, 108000000)

pause(5)
obj.setFreq(100000000)
obj.setSpan(10000)
assert(str2double(obj.getSpan) == 10000, 'O Span não foi ajustado.')

% Os pisos não correspondem aos de um instrumento real

obj.preAmp('On')
pause(1)

% Para observar abrir o menu Spectrum -> More -> Ampl
for a = 0:0.5:50
    obj.setAtt(a)
    % O pré desativa sozinho com att acima de 15dB
    % Mesmo expressamente solicitado, sem erro:
    obj.preAmp('On')
end

% Só para não ficar como bobo esperando a resposta.(Acontece)
disp("Pronto")
```

Pronto